

Как разрешить входящий ping

<http://compfixer.info/ping-allow/>

Мы часто слышим вопросы:

- Как сделать, чтобы мой компьютер пинговался?
- Почему мой компьютер не пингуется?

И самое плохое, что в интернете часто советуют выключить брандмауэр. Мы хотим предупредить, что полностью выключать брандмауэр порой рискованно. И в этой статье мы расскажем...

Для чего разрешать пинг?


Пинг используется для определения доступности устройства (компьютера, роутера, точки доступа, модема) в сети, а также для тестирования стабильности сетевого канала и качества соединения. Если вы в данный момент настраиваете свою сеть или пользуетесь какими-либо программами, определяющими доступность компьютера посредством пинга, то для вас есть смысл разрешить входящий пинг на компьютерах в вашей сети.

Как разрешить пинг(ping), не отключая брандмауэр (firewall)


Как разрешить ping в Windows 7/8.1

1 Нажмите правой кнопкой мыши по иконке сети в панели задач.


2 Выберите **Центр управления сетями и общим доступом**:



3 Нажмите на ссылку **Брандмауэр Windows**:




4 Нажмите на ссылку **Дополнительные параметры**:




5 В левой части окна выделите пункт **Правила для входящих соединений**.

6 В правой части окна нажмите **Создать правило:**




7 Установите переключатель в положение **Настраиваемые**.

8 Нажмите **Далее**:




9 Нажмите **Далее**:




10 В настройке **Тип протокола** выберите из списка тип **ICMPv4**.

11 Нажмите **Далее**:




12 Нажмите **Далее**:




13 Установите переключатель в положение **Разрешить подключение**.

14 Нажмите **Далее**:




15 Выберите типы сетей, в которых вы хотите разрешить входящий пинг. Мы советуем снять галку возле профиля **Публичный**.

16 Нажмите **Далее**:



17 В строке **Имя** укажите произвольное понятное для вас имя правила брандмауэра.


18 Нажмите **Готово** для применения настроек:




Как разрешить ping в Windows XP

1 Нажмите **Пуск**.


2 Выберите **Панель управления**:



3 Выберите категорию **Сеть и подключения к Интернету**:




4 Нажмите на ссылку **Сетевые подключения**:




5 Нажмите два раза по нужному сетевому подключению:

Мы подсоединяемся к роутеру по Wi-Fi, поэтому в нашем примере выбираем Беспроводное сетевое подключение.




6 В окне состояния сетевого соединения нажмите кнопку **Свойства**:




7 В открывшемся окне перейдите на вкладку **Дополнительно**.

8 Нажмите кнопку **Параметры**:



9 В окне **Брандмауэр Windows** перейдите на вкладку **Дополнительно**.

10 В области **Протокол ICMP** нажмите кнопку **Параметры**:



11 Установите флажок возле пункта **Разрешить запрос входящего эха**.

12 Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров:

